



ツアー構築マニュアル

ご使用前に必ずお読みください。

TOPPAN

Ver1.0.0.0 2016年9月

- 02 - 目次
- 03 - 機能一覧
- 04 - プロジェクト一覧画面
- 04 - 新規作成画面
- 05 - パノラマ画像アップロード画面
- 05 - URL初期設定画面
- 06 - ホットスポット設定画面
- 06 - シーンリンク設定画面
- 07 - 画像アップロード設定画面
- 07 - 外部コンテンツ<YouTube>設定画面
- 08 - リンクURL設定画面
- 08 - テロップ<説明文表示>設定画面
- 09 - ロゴマーク設定画面
- 09 - マップアップロード画面
- 10 - マップ設定画面
- 11 - ホットスポット確認画面
- 12 - シーンリンク確認画面
- 12 - 公開・共有画面
- 13 - ツアープレイヤー機能説明画面 「PC版」
- 14 - ツアープレイヤー機能説明画面 「スマートデバイス版」
- 15 - カスタマーサービスセンター連絡先

No.	機能	説明
1	新規作成・編集・削除	ツアーを新規作成、更新編集、削除ができます。
2	パノラマ画像アップロード	パノラマ画像をドラッグ&ドロップして、サーバーにアップロードできます。
3	プロジェクト一覧	作成中及び作成したツアーが一覧表示されます。
4	ツアー初期シーン設定	起動時に表示されるシーン画像、及び、表示開始位置を設定できます。
5	SEO最適化ツール	ツアーのページタイトル、カノニカルURL、ディスクリプション、キーワードを設定できます。
6	Googleアナリティクス設定	GoogleアナリティクスIDを設定して、ツアーごとに利用状況を取得できます。
7	シーン名変更	各シーン画像の名前の変更ができます。位置などで名称を決めるとわかりやすく、サムネイル画像名と連動します。
8	視野制限	床面や天井のシーン欠損部分、三脚などが表示されないように、上下の視野角度を調整できます。
9	ロゴマーク設定	企業ロゴ、ブランドロゴ、オリジナル画像をツアー右上または左上に設置し、リンク先、表示サイズの調整ができます。
10	ラウンドロゴ設定	三脚消し用に、任意の画像を床面に設置し、リンク先、表示サイズの調整ができます。
11	マップ設定	間取り図や地図など任意の画像をツアー右上または左上に設置し、マップ上のシーンアイコンからシーン移動の設定ができます。 (※ 5階層までの設定を推奨)
12	ホットスポット確認	シーンに設定したホットスポット(シーンリンク、画像、外部コンテンツ、リンクURL、テロップ)の設定状況を一覧で確認ができます。
13	シーンリンク確認	接続されたシーンが矢印の遷移で表示され、どのシーンがどこにつながっているか、矢印で確認ができます。
14	公開・共有	ツアーの公開をすると、公開用URL及びサイトへの埋め込み用タグが自動生成されます。
15	SNS共有	制作したツアーのURLを、管理画面からFacebook、Twitterにシェアできます。
16	プレビュー	編集の内容を保存し、ツアーを構築します。構築完了後、ツアーを表示して確認ができます。
17	ホットスポット設定(アイコン)	シーンの空間上に、任意のアイコンを設置できます。用意された39種類からアイコン選択して、マウスオンした時の説明文章(テロップ)、クリックしたときのアクション(ホットスポットのタイプ)を設定できます。
18	ホットスポット設定(エリア)	シーンの空間上に、任意の範囲と大きさをホットスポットを作成できます。設定したエリアは、マウスオンするとエリア全体が変色表示され、クリックしたときのアクション(ホットスポットのタイプ)を設定できます。
19	シーンリンク設定	シーンどうしのリンクを接続して、ホットスポットのクリックでシーン移動できるように設定できます。接続先シーンの開始位置、画角も設定できます。
20	画像アップロード設定	ホットスポットのクリックで、任意の説明画像や写真をポップアップ表示させることができます。
21	外部コンテンツ(YouTube)設定	ホットスポットのクリックで、任意のウェブサイトのページをポップアップ表示させることができます。URLを入力するだけで、YouTube動画、Googleマップ、詳細説明のページ、メールフォームなど既存のウェブサイトと連携できます。
22	リンクURL設定	ホットスポットのクリックで、設定したURLのウェブサイトへリンクします。
23	テロップ(説明文表示)設定	ホットスポットのマウスオンで、アイコン上に説明文章を表示させます。
24	マルチデバイス対応	パソコン、スマートフォン、タブレットの機種を問わず、ツアープレイヤーはブラウザのみで閲覧ができます。
25	VRモード切替え	Oculus VR、スマートデバイスVRモードに切替えます。スマートフォンと市販のVRメガネを利用して、お手軽に現地にいるような臨場感のある空間を体験できます。
26	コントロールパネル	マウスのみ、指のみでも操作ができますが、上下左右、拡大縮小の操作ボタンもご用意しています。サムネイル表示、SNSシェア、フルスクリーン表示も操作できます。
27	フルスクリーン表示	画面いっぱいに表示ができます。
28	自動回転モード	ツアーを操作しなくても、自動的に360度回転してデモ表示を行います。
29	ジャイロ連動	スマートフォン、タブレットのジャイロ機能を利用し、上下左右向いている方向を自動認識して表示します。
30	ホットスポット表示・動作	ホットスポットに設定された様々なアクションを表示・動作させます。
31	サムネイル表示・シーン選択	シーン画像をサムネイルで表示、画像をクリックすると画像のシーンへ移動します。
32	フロアマップ表示、シーン選択	画面の左右いずれかの上部に設置されたマップを操作して、マップに設定された場所へシーン移動できます。複数のフロアマップがある場合、階層の切替え表示ができます。
33	SNS共有	表示のツアーURLを、Facebook、Twitter、LINEに掲載しシェアできます。




- ① 構築ツアーの管理を「プロジェクト一覧」より行えます。
- ② 「削除」ボタンをクリックし、ツアーの削除を行えます。
- ③ 「確認」ボタンをクリックし、ツアーの確認を行えます。
- ④ 「編集」ボタンをクリックし、ツアーの編集を行えます。

新規作成画面



- ① 「新規作成」ボタンをクリックしツアーを作成開始してください。




① 「アップロード」ボタンをクリックしてください。

② 「フォルダ」内のパノラマ画像を選択してください。
※パノラマ画像はRICOH THETAなどのパノラマ撮影専用カメラが、ステッチアプリなどで加工した画像を読み込んでください。(2:1のパノラマ画像ではない画像を読み込んだ場合はエラーが起こります。)

③ 「開く」ボタンをクリックし、パノラマをアップロードしてください。

URL初期設定画面



① ページタイトル
URLに表示される「ページの名前」を入力してください。検索結果に、タイトルとして表示されます。

② Google アナリティクスID
お客様ご自身のアナリティクスIDを入力してください。
※「生成URL」の事前登録を行ってください。

③ URL カノニカル
正規のページとそれ以外の非正規のページすべてをrel="canonical" リンク要素でマークアップします。


④ ディスクリプション
ページの簡単な説明を表します。検索結果に表示されるスニペットの一部として使用される場合もあります。

⑤ キーワード
メタキーワードは、ページ内のトピックを分かりやすい単語にして、カンマ区切りでmeta keywordsタグで指定します。主に検索エンジン用に設置します。

⑥ 保存
設定を終えた後「保存」ボタンをクリックしてください。


⑦ コンテンツ起動時のシーン表示位置設定
URLが開かれた際に、最初に表示されるシーンを選択します。その後、シーンの開始位置を決めます。

⑧ シーンの並び替えが可能です。
ドラッグ&ドロップして並び替えを行えます。




- ① シーン名
シーンの名前を個別に設定できます。
- ② 視野制限
シーンの上下を見せないように、-90度～-65度の間で自由に設定することができます。制限無しの場合は-90度となります。
- ③ 保存
設定を終えた後「保存」ボタンをクリックします。
- ④ 「ホットスポット設定」メニューからシーンを選択します。
- ⑤ ホットスポット追加
「+」ボタンをクリックし、アイコンをつけた場所を選択します。「保存」ボタンをクリックして設定を開始します。

■ シーンリンク設定画面



- ① ホットスポットの保存ボタンをクリックした後、左の画面が表示されます。アイコンパレットからお好みのアイコンを選択することができます。
- ② ホットスポットのタイプを選択「シーンリンク」を選択します。
- ③ シーン接続
アイコンクリックした接続先のシーンを選びます。
- ④ 接続先のシーン開始位置
シーン毎の表示開始位置を設定することができます。
- ⑤ 保存
設定を保存します。



① ホットスポットの保存ボタンをクリックした後、左の画面が表示されます。アイコンパレットからお好みのアイコンを選択することができます。


② ホットスポットのタイプを選択「画像アップロード設定」を選択します。

③ 画像選択
アップロードしたい画像を選択します。

④ 「開く」ボタンをクリックして、選択したファイルをアップロードしてください。

⑤ 保存
設定を保存します。

■ 外部コンテンツ<YOUTUBE>設定画面



① ホットスポットの保存ボタンをクリックした後、左の画面が表示されます。アイコンパレットからお好みのアイコンを選択することができます。


② ホットスポットのタイプを選択「外部コンテンツ<YOUTUBE>設定」を選択します。

③ HTMLコードを入力
YouTubeの埋め込みコードをコピーの上、貼り付けます。

※YouTube映像をiframe内に表示させるためには、必ず「埋め込みコード」をコピー＆ペーストしてください。


④ iframe表示サイズ
画面上に表示させる「横幅」「高さ」を表示モニタのパーセンテージに設定ができます。

⑤ 保存
設定を保存します。




- ① ホットスポットの保存ボタンをクリックした後、左の画面が表示されます。アイコンパレットからお好みのアイコンを選択することができます。
- ② ホットスポットのタイプを選択「リンクURL設定」を選択します。
- ③ リンクURL
接続先のURLを入力します。
- ④ ホットスポットアイコンをマウスオンした際に表示される説明文を入力できます。
- ⑤ 保存
設定を保存します。

■ テロップ<説明文表示>設定画面




- ① ホットスポットの保存ボタンをクリックした後、左の画面が表示されます。アイコンパレットからお好みのアイコンを選択することができます。
- ② ホットスポットのタイプを選択「テロップ<説明文表示>」を選択します。
- ③ ホットスポットアイコンをマウスオンした際に表示される説明文を入力できます。
- ④ 保存
設定を保存します。



- ① 企業ロゴアップロード
掲載する企業ロゴ商品ロゴをアップロードできます。
- ② 企業ロゴ配置位置の設定
掲載するロゴの掲載サイズとリンク先を設定できます。
- ③ 表示サイズの設定
アップロードされた画像のサイズが表示されます。
手で「横幅」「高さ」のPIXEL設定ができます。
- ④ ラウンドロゴアップロード
三脚消用ロゴ画像の設定ができます。
- ⑤ 保存
設定を保存します。
- ⑥ 削除
ロゴを削除できます。
- ⑦ プレビュー
現時点での設定をプレビューすることができます。

■ マップアップロード画面



- ① マップアップロード
掲載するマップ(間取図)をアップロードできます。
- ② 画像アップロード
アップロードしたい画像を選択します。
- ③ 「開く」ボタンをクリックして、選択したファイルをアップロードしてください。
- ④ 保存
マップの表示位置を選択して保存します。

TOP 新規作成 プロジェクト一覧

アカウントID: toppan_demo ログアウト アカウント設定

TOP | コントロールパネル


ツアー設定 > マップ設定

ツアー設定へ戻る

マップ アップロード


マップ配置位置

左上 右上 保存




削除

マップとシーンの連携設定を行います。対象マップを選択の上、シーンをDrag&Dropしてください。



※シーン表示初期位置設定 [カメラのアイコンをドラッグすることで初期位置表示が変更できます]



シーンをマップ上にDrag&Dropしてから、配置調整してください。

ウェディング (1) ウェディング (2) ウェディング (3)

マップスポットの削除

ウェディング (4) ウェディング (5)

マップスポットの削除

プレビュー

© 2016 | PANOCLOUD360 Powered by TOPPAN All Rights Reserved

① マップ(間取図)を選択
設定するマップ(間取図)をクリックして選択します。

② 下部に掲載のパノラマサムネイルを
ドラッグ&ドロップしてマップ上に設置します。

③ 表示方向の設定
パノラマの初期表示位置が、どの方向になるかを、
扇形をドラッグして回し、設定します。

④ 画面表示初期位置
カメラのアイコンをクリックし、パノラマの表示開始位置
を設定することができます。

⑤ 「プレビュー」をクリックして、設定を保存し、
ツアーの閲覧を確認できます。

TOP 新規作成 プロジェクト一覧

アカウントID: toppan_demo ログアウト アカウント設定

TOP | コントロールパネル

1) アップロード

2) ツアー設定

URL初期設定

ホットスポット設定

ロゴマーク設定

マップ設定

ホットスポット確認

シーンリンク

画像アップロード

外部コンテンツ<YOUTUBE>

リンクURL

テロップ<説明文表示>

シーンリンク確認

プレビュー

3) 公開・共有

ツアー設定 > ホットスポット確認

シーンリンク

削除	パノラマ	接続先	説明文
削除			
削除			
削除			
削除			
削除			
削除			
削除			
削除			

リンクURL

削除	パノラマ	URL	説明文
削除		http://panocloud360.com	

テロップ<説明文表示>


削除	パノラマ	説明文
削除		高級感のある機クロスです。

- ① ホットスポット確認
ホットスポットで設定した各接続を一覧で確認できます。
接続内容を確認して編集、削除ができます。
- ② 「シーン」をクリックして、接続設定画面へリンクします。
- ③ 「削除」をクリックして、接続設定内容を削除します。
- ④ 詳細設定確認
ツアー内の各種詳細設定を確認できます。



① 「リンクを確認」
 接続されたシーンが矢印の遷移で表示され、どのシーンがどこにつながっているか一目で確認ができます。確認をする際、クリックしてください。

■ 公開・共有画面




※ 公開用URLが自動生成されます。


① 「公開」ボタンをクリックすると、コンテンツが自動的に生成され、アクセス用のURLが表示されます。

② 各Webサービスや、Facebook、ブログなどに埋め込むための「iframe URL」が自動的に生成されます。ページタイトルや、横幅・高さなどの変更ができます。

※ お客様のご利用環境によって、360度ツアーの生成時間が異なる場合がございます。



- ① **ツアープレイヤー**
シーンの集合体を一つのツアーとして再生します。
- ② **マップ切替え**
該当するマップ、間取図等のシーンを切り替えます。
- ③ **レーダー**
ツアープレイヤー上でシーンの向きを表示します。
- ④ **マップ**
地図、間取図、写真等をシーンと連動します。
- ⑤ **ホットスポット**
シーンリンク、画像、YouTube、テロップ等を表示します。
- ⑥ **シーンタイトル**
管理画面上で設定したシーンタイトルを表示します。
- ⑦ **コントロールパネル**
サムネイル、左右上下、拡大縮小、SNSを操作できます。
- ⑧ **戻るボタン**
再生中のシーンを一つ前に戻します。
- ⑨ **サムネイル表示・非表示ボタン**
再生中シーンのサムネイルを表示・非表示にします。
- ⑩ **自動回転ボタン**
選択されたシーンを自動的に回転表示します。
- ⑪ **シーン選択**
選択されたシーンをツアープレイヤーに表示します。
- ⑫ **コントロールボタン**
左右上下に動かしたり、画面を拡大縮小することができます。
- ⑬ **VRモード切替えボタン**
Oculus VR、スマートデバイスVRモードに切替えます。
- ⑭ **ソーシャルネットワーク共有ボタン**
Facebook、Twitter、Line(スマホ版のみ)を共有します。
- ⑮ **フルスクリーン画面モードボタン**
再生中のツアーをフルスクリーンで表示します。
- ⑯ **コントロールパネル表示・非表示ボタン**
コントロールパネルを表示・非表示にします。
- ⑰ **進むボタン**
再生中のシーンを一つ後に進めます。
- ⑱ **ラウンドロゴ**
管理画面上で設定したロゴ(三脚消し用)を表示します。
- ⑲ **ロゴマーク**
企業ロゴ、商品ロゴ、オリジナル画像を表示します。



- ① **ツアープレイヤー**
シーンの集合体を一つのツアーとして再生します。
- ② **マップ切替え**
該当するマップ、間取図等のシーンを切り替えます。
- ③ **レーダー**
ツアープレイヤー上でシーンの向きを表示します。
- ④ **マップ**
地図、間取図、写真等をシーンと連動します。
- ⑤ **ホットスポット**
シーンリンク、画像、YouTube、テロップ等を表示します。
- ⑥ **シーンタイトル**
管理画面上で設定したシーンタイトルを表示します。
- ⑦ **コントロールパネル**
サムネイル、左右上下、拡大縮小、SNSを操作できます。
- ⑧ **戻るボタン**
再生中のシーンを一つ前に戻します。
- ⑨ **サムネイル表示・非表示ボタン**
再生中シーンのサムネイルを表示・非表示にします。
- ⑩ **ジャイロセンサーボタン**
スマートデバイスのジャイロセンサーを有効にします。
- ⑪ **VRモード切替えボタン**
Oculus VR、スマートデバイスVRモードに切替えます。
- ⑫ **シーン選択**
選択されたシーンをツアープレイヤーに表示します。
- ⑬ **ソーシャルネットワーク共有ボタン**
Facebook、Twitter、Line(スマホ版のみ)を共有します。
- ⑭ **コントロールパネル表示・非表示ボタン**
コントロールパネルを表示・非表示にします。
- ⑮ **進むボタン**
再生中のシーンを一つ後に進めます。
- ⑯ **ラウンドロゴ**
管理画面上で設定したロゴ(三脚消し用)を表示します。
- ⑰ **ロゴマーク**
企業ロゴ、商品ロゴ、オリジナル画像を表示します。



panocloud360 カスタマーサービスセンター

■ サポートポータル:

<http://www.panocloud360.com>

■ お問い合わせ窓口(メール)

panocloud360@toppan.co.jp

営業時間: 月～金(10～18時 祝日・年末年始を除く)
